

Sjekkliste - av- og påkledning av beskyttelsesutstyr - viral hemoragisk feber (VHF)

Påkledning -personale som skal inn til pasienten
<ul style="list-style-type: none"> - Se over utstyret og klargjør visiret
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på åndedrettsvern med tildekket ventil – aktiver ventilen
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på Glenn ortopedhette
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på vernebriller på utsiden av ortopedihetten
<ul style="list-style-type: none"> - Sitt ned og ta på fotposer
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør hånddesinfeksjon og ta på innerhansker (de fargede)
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på operasjonsfrakk ved hjelp av assistent
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på plastforkle
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på visir
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på ytterhansker (hudfargede)

Påkledning assistent.
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på åndedrettsvern og aktiver ventilen
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør håndhygiene
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på innerhansker (fargede)
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på smittefrakk og plastforkle
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på ytterhansker (hudfargede)

Avkledning- personale som har vært hos pasienten
<ul style="list-style-type: none"> - Stå på kladd på uren side
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av visir
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av plastforkle
<ul style="list-style-type: none"> - Løsne den ytterste snoren i frakken, assistenten åpner den innerste
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av frakken og ytterhansken ved å vrenge det rolig av samtidig
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av innerhanske
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør hånddesinfeksjon
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av vernebriller
<ul style="list-style-type: none"> - Assistenten tar på engangshansker og knyter opp snorene på hetten
<ul style="list-style-type: none"> - Bøy hodet fremover, ta tak på innsiden av hetten, lukk øynene og ta denne av
<ul style="list-style-type: none"> - Sitt ned. Assistenten tar av fotposene ved å rulle de ned med innsiden ut. Trå over på ren side i slusen.
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør hånddesinfeksjon
<ul style="list-style-type: none"> - Ta på ren hanske og hold i åndedrettsvernet. Ta tak under strikken med den andre hånden, bøy hodet fremover, lukk øynene og ta av åndedrettsvernet
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av hansen
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør håndhygiene

Avkledning assistent
<ul style="list-style-type: none"> - Assistenten legger sammen kladden og legger den i støtsikker boks
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av plastforkle og hansker
<ul style="list-style-type: none"> - Poser lukkes med strips og boksen forsegles
<ul style="list-style-type: none"> - Alle støtsikre bokser merkes med spesialavfall.
<ul style="list-style-type: none"> - Ta av resten av beskyttelsesutstyret og kast dette i støtsikker boks
<ul style="list-style-type: none"> - Utfør håndhygiene